2003年版　子供用Sサイズセーター（身長100cm～110cm）

材料：ウール100%　50g/100mほどの長さの毛糸　Sサイズ・480g～500g
用具：ベース用・６号針（２本棒）、ゴム編み用・５号針（２本棒）、衿ぐり用・５号針（４本棒）、とじ針（袖付け、脇・袖下はぎ用）、かぎ針（肩はぎ用）
参考サイズ：Sサイズ・胸囲82cm、肩幅34cm、着丈47cm、袖丈41.5cm（外国人の子供サイズです）
参考ゲージ：10cm平方でメリヤス編み17目・27段

※ゲージは編む人によって異なります。標準ゲージに合わない場合は針の太さを変えたり、身幅・袖幅のメリヤス編み部分の目数を増減するなどの調節をしてください。
※参考サイズを元にオリジナルデザインの作品を編んでも構いません。その際は、スポーティーでシンプルなデザインにしてください。（必ずラウンドネックで、できれば衿をダブルにしてください）

編み方のポイント
前後身頃
・裾で１目ゴム編みの作り目をして編み始めます。１目ゴム編みを６cm編んだら記号図の指定位置でかけ目をし、次の段でその目をねじって編む増し目をします。
袖ぐりはソフトに伏せ目します。後ろはまっすぐ肩まで編み、肩・衿ぐりは休み目します。前は袖ぐりから34段編み、中央の17目を休み目させます。先に左側を編み肩は休み目、右側に新しく糸を付けて肩まで編んで休み目します。
袖
・身頃と同じ要領で編み始めます。袖下は端から２目内側でかけ目をし、次の段でその目をねじって編む増し目をします。編み終わりはソフトに伏せ目します。
仕上げ
・肩はぎは、身頃を中表に合わせて、かぎ針で１目ずつソフトに引き抜きはぎします。
・衿は図を参考に減らし目をしながら拾い目し、１目ゴム編みで編みます。編み終わりはとじ針でソフトに１目ゴム編み止めをし、裏側に折ってまつり付けてダブルにします。頭が入るようにきつくならないように注意します。
・袖と身頃はとじ針で目と段のはぎ、脇・袖下もとじ針で１目内側をすくいとじです。どちらも糸を引きすぎないようにソフトに仕上げてください。袖付けは特にバランスよく付けるのが難しいので、袖中心と肩線を合わせて表を見ながらするといいでしょう。
袖ぐりは袖の同じ印のところを合わせてはぎます。
・糸の始末は、しっかりと結ばずに裏側でとじ針を使って斜めに５cmほど目の中にくぐらせてください。（糸端がどこにあるのかわかる程度の方が良く、きれいに隠さないようにしてください）
・アイロンはかけなくても構いません。かける場合は蒸気を当てる程度で、編み地を押さえないようにしてください。







※休み目を針に移し、図のように目数を減らしながら拾い目をする
※輪にし、１目ゴム編みで7cm編む



袖の編み方



前後身頃の編み方